

## Allgemeine Schnittstelle zur FIBU

### Übernahme von Lohndaten

Die Finanzbuchhaltung ermöglicht die Übernahme von Lohn- und Gehaltsdaten.

Der Name der Übergabe-Datei "fibummjj.n" ist wie folgt aufzubauen:

fibu	fester Teil
mm	Monat der Lohn-/Gehaltsabrechnung
jj	Jahr der Lohn-/Gehaltsabrechnung
n	Mandant/Firma

Die Übergabedatei ist im Verzeichnis "acp\mxx\prod\sqf" bereitzustellen.

Sie liefern Datensätze mit folgendem Aufbau:

Feld	Bezeichnung Position	Anzahl Stellen Format	Inhalt
1	Lohn-Art (1-3)	3 alphanumerisch	o. B.
2	Text (4-28)	25 alphanumerisch	Text der Lohnart
3	Monat (29-30)	2 numerisch	Abrechnungsmonat
4	Jahr (31-32)	2 numerisch	Abrechnungsjahr
5	S-H-Kennzeichen (33)	1 alphanumerisch	S = Soll H = Haben
6	Konto (34-40)	7 alphanumerisch	rechtsbündig
7	Gegen-Konto (41-47)	7 alphanumerisch	rechtsbündig
8	Währungstext (48-50)	3 alphanumerisch	EUR
9	Betrag (51-61)	11 alphanumerisch	9 Vorkomma-Stellen Dezimalpunkt 2 Nachkomma-Stellen
10	Kostenstelle Konto (62-67)	6 alphanumerisch	rechtsbündig
11	Belegdatum (68-73)	6 alphanumerisch	Tag, Monat, Jahr (TTMMJJ)
12	Auftrags-Nummer (74-86)	13 alphanumerisch	