AFA-Arten ansehen und drucken

Mit diesem Programm werden die verschiedenen Abschreibungsmodelle für die steuerrechtliche Abschreibung verwaltet. Die Datei wird einmalig (bei der Installation der Buchhaltungssoftware) ausgeliefert und danach nicht mehr automatisch aktualisiert.

Bitte beachten Sie, dass Sie in den nachfolgend beschriebenen Feldern nur in Absprache mit der ABF-Hotline Änderungen vornehmen sollten. Dies gilt auch, wenn Ihnen Abschreibungsarten, z. B. zur Sonder-AFA, fehlen.

Hintergrund hierfür ist die Verknüpfung der AFA-Arten mit bestimmten Nummernkreisen. So stehen beispielsweise für die degressive AFA mit monatlicher Abschreibung die AFA-Schlüssel 112 sowie 127-137 zur Verfügung.

Wird eine solche degressive AFA-Art mit monatlichem Abschreibungs-Beginn unter einer anderen freien Nummer angelegt, funktioniert sie nicht oder fehlerhaft.

Wird die Anlagenbuchhaltung erst nachträglich eingerichtet, sollten Sie sich ggf. eine aktuelle AFA-Tabelle zusenden lassen (Datei "IAFAASST.DAT").



Feldbeschreibungen

0001: AFA-Art

Standardmässig ist dieses Feld mit "S" für Abschreibung nach Steuerrecht vorbelegt. Mit F2 können Sie sich die hinterlegten AFA-Arten anzeigen lassen.

0002: AFA-Schlüssel - Währung

Die Eintragung der Abschreibungsarten kann für verschiedene Währungen erfolgen. Vorbelegt ist die Währung "01 = EUR". Mit F9 können Sie sich die im Firmenstamm hinterlegten Währungen anzeigen lassen.

Wenn Sie die [F2]-Taste betätigen, können Sie sich die unter der aktuellen Währung gespeicherten AFA-Arten anzeigen lassen.

0003: AFA-Schlüssel

Jeder Abschreibungsart ist ein eindeutiger AFA-Schlüssel zugeordnet, unter der Sie die gewünschte AFA-Art bei der Erfassung der Anlagegruppen auswählen können.

Mit [F2] können Sie sich die hinterlegten Sätze anzeigen lassen.

0004: Folgesatz-Kennzeichen

Wenn die Abschreibung innerhalb der AFA-Art zu unterschiedlichen Prozentsätzen erfolgt und einen Zeitraum von 10 Jahren übersteigt, ist ein Folgesatz hinterlegt, in dem die Abschreibungsdaten für die nächsten 10 Jahre definiert ist. Es können pro AFA-Art bis zu 99 Folgesätze angelegt werden.

Standardmässig ist das Feld mit "0" für den ersten Abschreibungssatz vorbelegt.

0005: Suchbegriff

Hier ist ein Suchbegriff hinterlegt, der die AFA-Art kennzeichnet. Dieser Text wird in den im nächsten Kapitel beschriebenen Anlagengruppen als Erläuterungstext eingeblendet.

0006: Kurzbeschreibung der AFA-Art

Dieses Feld beinhaltet eine Kurzbeschreibung zur aktuellen Abschreibungsart.

0007: Beschreibung

In diesem max. 4-zeiligen Feld wird die AFA-Art eindeutig erläutert.

0011: AFA-Bemessungsgrundlage

Dieses Feld beinhaltet die Bemessungsgrundlage für die aktuelle Abschreibungsart, wobei die eigentliche Steuerung aufgrund des vordefinierten AFA-Schlüssels erfolgt.

1 = Berechnung der AFA mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten

2 = Berechnung der AFA vom Restbuchwert

0013: Anwendbar ab

Hier ist angegeben, ab wann diese AFA-Art angewendet wird.

0014: Anwendbar bis

Wenn die Anwendungsdauer für die aktuelle Abschreibungsart nicht beschränkt ist, ist dieses Feld leer bzw. mit einem weit in der Zukunft liegendem Datum belegt.

Ist sie zeitlich beschränkt, wird hier zu informatorischen Zwecken der entsprechende Zeitpunkt eingetragen.

0015: Abschreibungsbeginn

Je nach AFA-Art ist ein Abschreibungsbeginn zu verschiedenen Terminen im Jahr möglich:

1 = Abschreibung zum Jahresbeginn

2 = Abschreibung zum Halbjahres-Beginn

3 = Abschreibung zum Monatsbeginn

4 = Sofortabschreibung (GWG)

0017: AFA-Volumen in Prozent

In der Regel dürfen 100 % abgeschrieben werden. Sollte für die aktuelle AFA-Art eine andere Regelung gelten, ist hier der zulässige Prozentsatz hinterlegt.

0018: Maximaler Wert pro Jahr

Wenn bei einer degressiven AFA-Art ein maximaler Abschreibungs-Prozentsatz pro Jahr vorgegeben ist, ist dieser hier erfasst.

0019: Prozentsatz Wechsel degressiv/linear

Soll der Wechsel der Abschreibung von degressiv auf linear nicht automatisch, sondern zu einem festdefinierten Prozentsatz erfolgen, ist dieser hier hinterlegt.

0020: Wechsel degressiv/linear nach Monaten

Alternativ zum vorigen Feld kann der Wechsel von degressiver auf lineare AFA auch nach einer bestimmten Anzahl von Monaten erfolgen.

0021: Tabelle

Wenn die ausgewählte Abschreibungsart unterschiedliche Abschreibungs-Prozentsätze für die einzelnen Jahre vorsieht, sind diese in der Tabelle in den Feldern [01.] bis [10.] für die ersten 10 Jahre hinterlegt. Weitere Jahre sind in einem Folgesatz erfasst.

Beispiel:

Bei degressiver Gebäude-AFA werden in den ersten 12 Jahren jeweils 3,5 % abgeschrieben; anschliessend dürfen für 20 Jahre 2 % abgeschrieben werden. Die restlichen 18 Jahre darf dann noch 1 % abgeschrieben werden.

Bei gleichen Abschreibungs-Prozentsätzen pro Jahr entfällt die Hinterlegung in der Tabelle, da die Höhe der jährlichen Abschreibung über die in der Anlagengruppe erfasste Nutzungsdauer gesteuert wird.

Eingabe OK?

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten:

[↵] = Eingabe OK, Satz wird in dieser Form in die Datei gespeichert.
1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Suchbegriff].
L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist zu bestätigen.

Stammdaten-Druck "AFA-Tabellen"

Wenn Sie diese Funktion durch Eingabe von "J" aktivieren, wird eine nach AFA-Schlüsseln sortierte Auflistung aller vorhandenen Abschreibungsarten mit den wichtigsten Angaben erzeugt.